# Guide de dépannage pour beignes











## **BEIGNES-GÂTEAUX** CONSEILS UTILES

- Les grilles à beigne ne devraient pas être à plus de 3 pouces en dessous de la surface du shortening de friture, sinon le beignes se retourne en remontant et se déforme.
- Le niveau du shortening de friture ne doit pas être à plus de 1½ pouce du dépositeur à pâte.
- Laisser les beignes sur les grilles pendant quelques secondes après la friture afin de permettre à l'excès de shortening de s'égoutter.
- Glacer les beignes tant qu'ils sont chauds, pour obtenir un glaçage uniforme et une bonne couverture.
- Garder le shortening de friture en bon état.

CENTRES PAS CUITS

#### CAUSES POSSIBLES

#### **Température de la pâte trop froide** Se reporter aux calculs de température de l'eau; maintenir la

se reporter aux calculs de temperature de l'eau; maintenir la température de la pâte entre 70° F et 72° F/22° C et 23° C.

#### **Temps de friture incorrect**

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte déposée.

#### Poids de pâte trop lourd

Réduire au poids recommandé pour la taille de votre emporte-pièce.

#### Température de friture incorrecte

Régler la température du shortening à 375° F/190° C.

#### CRAQUAGE DE L'ANNEAU INTÉRIEUR

#### CAUSES POSSIBLES



#### Pâte trop ferme

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau.

#### Le beigne tourne en remontant après le dépôt de la pâte

Vérifier le niveau du shortening de friture dans la friteuse; il devrait être de 2 ½" au-dessus de la grille.

#### Temps de friture incorrect

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Vitesse de dépôt trop rapide

Réduire la vitesse de découpage.

#### Emporte-pièce usé ou endommagé

Remplacer l'emporte-pièce.



# Guide de dépannage pour Beignes-gâteaux



#### CRAQUAGE EN DESSOUS

#### CAUSES POSSIBLES



#### Shortening de friture trop vieux

Vérifier avec du papier de tournesol et changer ou filtrer le shortening de friture

#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; maintenir la température de la pâte entre 70° F et 72° F/22° C et 23° C.

#### Le beigne tourne en remontant après le dépôt de la pâte

Vérifier le niveau du shortening de friture dans la friteuse; il devrait être de  $2\ 1/2$ " au-dessus de la grille.

#### Pâte trop ferme

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau.

#### EFFET DE « BOULE »

#### CAUSES POSSIBLES



#### Pâte sur-mélangée

Mélanger adéquatement.

#### Pâte trop ferme

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau.

#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; maintenir la température de la pâte entre 70° F et 72° F/22° C et 23° C.

#### Poids de pâte trop lourd

Réduire au poids recommandé pour la taille de votre emporte-pièce.

#### **Temps de friture incorrect**

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Shortening de friture trop vieux

Vérifier avec du papier de tournesol et changer ou filtrer le shortening de friture.

#### Vitesse de dépôt trop rapide

Réduire la vitesse du dépositeur à beigne.

#### <u>ÉTALEMENT E</u>XCESSIF

#### CAUSES POSSIBLES



#### Pâte sous-mélangée

Mélanger adéquatement.

#### Pâte trop molle

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau

#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; maintenir la température de la pâte entre 70° F et 72° F/22° C et 23° C.

#### **Temps de friture incorrect**

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Niveau du shortening à friture incorrect

Vérifier le niveau du shortening de friture dans la friteuse; il devrait être à de 2  $\frac{1}{2}$ " au-dessus de la grille.

#### ABSORPTION DE GRAISSE ÉLEVÉE

#### CAUSES POSSIBLES



#### Pâte sous-mélangée

Mélanger adéquatement.

#### Pâte trop molle

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau

#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; maintenir la température de la pâte entre 70° F et 72° F/22° C et 23° C.

#### Temps de friture incorrect

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Shortening de friture trop vieux

Vérifier avec du papier de tournesol et changer ou filtrer le shortening de friture



# Guide de dépannage pour Beignes-gâteaux



#### FAIBLE VOLUME

#### CAUSES POSSIBLES



#### Temps de mélange incorrect

Se reporter à la recette pour le temps de mélange correct.

#### Mauvaise densité de la pâte

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau.

#### **Température de la pâte incorrecte**

Se reporter aux calculs de température de l'eau; maintenir la température de la pâte entre 70° F et 72° F/22° C et 23° C.

#### **Temps de friture incorrect**

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Niveau du shortening à friture incorrect

Vérifier le niveau du shortening de friture dans la friteuse; il devrait être de  $2\frac{1}{2}$  au-dessus de la grille.

#### La pesée de pâte est trop légère

Augmenter le poids de la division

#### FORME INCORRECTE

#### CAUSES POSSIBLES



#### Hauteur du dépositeur incorrecte

Le dépositeur doit être à 1% pouce au-dessus du shortening de friture.

#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; maintenir la température de la pâte entre 70° F et 72° F/22° C et 23° C.

#### Niveau du shortening à friture incorrect

Vérifier le niveau du shortening de friture dans la friteuse; il devrait être de 2 1/2" au-dessus de la grille.

#### Repos de la pâte trop long

10 minutes pour le pointage et 30 minutes pour le découpage.

#### Emporte-pièce usé ou endommagé

Remplacer l'emporte-pièce.



# Guide de dépannage pour Beignes à la levure





### **BEIGNES À LA LEVURE** CONSEILS UTILES

- Après avoir roulé la pâte pour le découpage, la laisser reposer, sinon les beignes sortiront en forme d'œuf.
- Laisser les beignes pousser adéquatement. Tester en appuyant doucement sur le côté du beigne du bout des doigts. S'ils laissent une faible impression, le beigne est prêt, s'ils ne laissent aucune impression, il n'a pas assez poussé, si le beigne s'affaisse, il a trop poussé.
- Sécher les beignes après la pousse pendant au moins 10 minutes, sinon ils absorberont le shortening de friture durant la cuisson.
- Glacer les beignes tant qu'ils sont chauds, afin d'atteindre un glaçage uniforme et une bonne couverture.
- Garder le shortening de friture en bon état.

#### ABSORPTION DE GRAISSE ÉLEVÉE

#### CAUSES POSSIBLES

#### **Temps de séchage incorrect** Le séchage doit être de 10 à 15 minutes avant la friture.

### Pâte sous-mélangée

Mélanger adéquatement.

#### Pâte trop molle

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau.

#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; garder la pâte une température entre 80° F et 82° F/27° C et 28° C.

#### Temps de friture incorrect

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Shortening de friture trop vieux

Vérifier avec du papier de tournesol et changer ou filtrer le shortening de friture.

#### ÉTALEMENT EXCESSIF

### CAUSES POSSIBLES



#### Pâte trop molle

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau.

#### **Temps de friture incorrect**

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Niveau du shortening à friture incorrect

Vérifier le niveau du shortening de friture dans la friteuse; il devrait être de 2 1/2" au-dessus de la grille.

#### Étuve trop humide

Réduire l'humidité de l'étuve.

#### Shortening de friture trop vieux

Vérifier avec du papier de tournesol et changer ou filtrer le shortening de friture.

#### COULEUR DE LA CROÛTE INÉGALE

#### CAUSES POSSIBLES



#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; garder la pâte une température entre 80° F et 82° F/27° C et 28° C.

#### **Temps de fermentation incorrect**

Se reporter à la recette pour le temps de fermentation correct.

#### Temps de friture incorrect

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.



# Guide de dépannage pour Beignes à la levure



#### FAIBLE DÉVELOPPEMENT

#### CAUSES POSSIBLES



#### Temps de mélange incorrect

Se reporter à la recette pour le temps de mélange correct.

#### Pâte trop molle

Vérifier le poids du mélange, la quantité d'eau et les calculs de température de l'eau.

#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; garder la pâte une température entre  $80^{\circ}$  F et  $82^{\circ}$  F/27° C et  $28^{\circ}$  C.

#### **Temps de fermentation incorrect**

Se reporter à la recette pour le temps de fermentation correct.

#### Trop de retailles de pâte

Réduire la quantité de retailles incorporée à la pâte.

#### **Manipulation excessive**

Ne pas trop manipuler la pâte.

#### **Excès de farine de saupoudrage**

Saupoudrer la farine de façon modérée.

#### Pâte n'a pas assez poussé

Augmenter le temps de pousse.

#### Étuve trop sèche

Augmenter l'humidité de l'étuve.

#### **Temps de friture incorrect**

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### CLOQUES D'AIR

#### CAUSES POSSIBLES



### Temps de mélange incorrect

Se reporter à la recette pour le temps de mélange correct.

#### Température de la pâte incorrecte

Se reporter aux calculs de température de l'eau; garder la pâte une température entre 80° F et 82° F/27° C et 28° C.

#### **Temps de fermentation incorrect**

Se reporter à la recette pour le temps de fermentation correct.

#### **Manipulation excessive**

Ne pas trop manipuler la pâte.

#### **Temps de friture incorrect**

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Pâte n'a pas assez poussé

Augmenter le temps de pousse.

#### **AFFAISSEMENT**

#### CAUSES POSSIBLES



#### Mélanger adéquatement .

Pâte sous-mélangée

#### **Temps de fermentation incorrect**

Se reporter à la recette pour le temps de fermentation correct.

#### **Manipulation excessive**

Ne pas trop manipuler la pâte.

#### Excès de farine de saupoudrage

Réduire la quantité de farine à soupoudrer.

#### **Temps de friture incorrect**

Régler le temps de cuisson en fonction du poids de la pâte.

#### Pâte a trop poussée

Réduire le temps de pousse.

#### FORME ET TAILLE Irrégulières

#### CAUSES POSSIBLES



#### Temps de mélange incorrect

Se reporter à la recette pour le temps de mélange correct.

#### **Temps de fermentation incorrect**

Se reporter à la recette pour le temps de fermentation correct.

#### Temps de pousse inadéquat

Régler le temps de pousse. Les temps de pousse peuvent varier selon le produit.

# Laminage et mise en feuilles de la pâte non-uniformes

Laminer uniformément à l'épaisseur appropriée.

#### Pâte pas relaxée avant le découpage

Laisser la pâte se relaxer afin d'atteindre le bon état.



# Guide de dépannage pour Beignes à la levure



**EFFET « BOULE »** 

#### CAUSES POSSIBLES



#### **Manipulation excessive**

Ne pas trop manipuler la pâte.

#### **Excès de farine de saupoudrage**

Réduire la quantité de farine à soupoudrer.

#### Étuve trop sèche

Augmenter l'humidité de l'étuve.

### Obtenez de précieux conseils, www.ardentmills.ca

Encore des problèmes? Appelez notre équipe de service technique au 1-800-361-6259

